

## Wstęp

Generalnie Dell już nie ma nośników z Windowsem 2003, a dostępne wersje na MSDN oraz Triale nie akceptują CD KEYa, który jest na naklejce z licencją. Trzeba spreprować płytę instalacyjną z Windowsem 2003, która akceptuje CD KEY oraz widzi macierz dyskową - czyli PERC5 lub PERC6.

## Konwertowanie wersji Trial do Dell OEM

Ściągamy wersję Windows 2003 Standard SP2 R2 x32 EN:

- CD1:  
<http://download.microsoft.com/download/5/1/C/51C53A00-7F8B-423C-A841-8B9C49B910BF/X13-04874.img>
- CD2:  
<http://download.microsoft.com/download/5/1/C/51C53A00-7F8B-423C-A841-8B9C49B910BF/X13-04795.img>
- MUI: ściągamy z torrenta (link poniżej) lub:  
<http://www.sendspace.pl/file/b62340c7f21b618911e3401>

oraz pliki niezbędne do konwertowania:

- xdelta:  
<http://code.google.com/p/xdelta/downloads/detail?name=xdelta3.0z.x86-32.exe&can=2&q=>
- X13-04874-to-CRMSOEM.delta: <http://www.sendspace.pl/file/7b1f222388be234f0179fe4>


Wykonujemy:

```
xdelta3.0z.x86-32.exe -d -s X13-04874.img X13-04874-to-CRMSOEM.delta  
CRMSOEM_EN_DELL.iso
```

## Integrowanie sterowników


Rozpakowujemy plik CRMSOEM\_EN\_DELL.iso (np: za pomocą 7zip), ściągamy sterowniki do PERC5/6 (z strony Dell'a) i wypakowujemy je, ściągamy i instalujemy nLite (<http://www.nliteos.com/>).

Uruchamiamy nLite:





Wybieramy katalog do którego rozpakowaliśmy plik CRMSOEM\_EN\_DELL.iso.







Dodajemy katalog sterowników i wskazujemy na katalog gdzie wypakowaliśmy sterowniki do RAIDa.









The image shows the nLite 'Boot-owalny obraz ISO' (Bootable ISO Image) window. It is a classic Windows-style application with a title bar and standard window controls. The window has a blue header with the nLite logo and the title 'Boot-owalny obraz ISO'. Below the header, there is a subtitle: 'Utwórz boot-owalny obraz ISO do wypalenia na CD/DVD lub do celów testowych.' The main area is divided into several sections: 'Podstawowe' (Basic) with fields for 'Tryb' (set to 'Utwórz obraz'), 'Urządzenie' (empty), 'Etykieta' (set to 'win2k3sp2r2x32en'), 'Prędkość wypalania' (empty), and 'Medium' (empty). 'Dodatkowe' (Advanced) section includes 'Silnik ISO' (set to 'Domyślny'), 'Sektor boot-owalny' (set to 'Domyślny'), and checkboxes for 'Szybkie wmmazwanie' (unchecked), 'Zweryfikuj' (unchecked), and 'Testuj zapis' (unchecked). A 'Postęp' (Progress) section shows a progress bar and a button 'Kliknij tutaj aby rozpocząć -> Utwórz obraz'. An 'Informacje' (Information) section contains text about adding files to the ISO and a 'Przeglądaj' (Browse) button. At the bottom, there is a 'Ukryj' (Hide) button and three navigation buttons: 'Wstecz' (Back), 'Dalej' (Next), and 'Anuluj' (Cancel).

## Instalacja i konfiguracja

- Instalujemy system z spreparowanej płyty,
- podczas instalacji nie spyta nas się o CD KEY'a, po zainstalowaniu poprosi o włożenie drugiej płyty (CD2: X13-04795.img), tak też robimy,
- po zainstalowaniu R2 należy zainstalować polskie MUI, po instalacji wykonujemy restart i ustawiamy w ustawieniach regionalnych wszystko na język Polski,
- podczas instalacji zapewne pojawi się komunikat, że trzeba aktywować Windowsa w ciągu 30 dni, klikamy na ikonkę obok zegarka i wybieramy aktywacja przez telefon, pojawi nam się opcja zmiany klucza produktu - klikamy i zmieniamy, gdyby się nie pojawiła ikonka to wywołujemy program za pomocą polecenia:

```
%systemroot%\system32\oobe\msoobe.exe /a
```

## Linki

- [http://thepiratebay.sx/torrent/8501469/Windows\\_XP\\_2000\\_2003\\_MUI\\_Language\\_Packs](http://thepiratebay.sx/torrent/8501469/Windows_XP_2000_2003_MUI_Language_Packs)
- <http://snoopybox.co.kr/664ull=1>

From:  
<https://kamil.orchia.pl/> - **kamil.orchia.pl**

Permanent link:  
[https://kamil.orchia.pl/doku.php?id=windows\\_2003\\_standard\\_r2\\_sp2\\_x32\\_na\\_serwerach\\_dell&rev=1378821995](https://kamil.orchia.pl/doku.php?id=windows_2003_standard_r2_sp2_x32_na_serwerach_dell&rev=1378821995)

Last update: **2018/07/16 11:47**

